Acceso a TecniPOS en red


Conecta la computadora principal y los dispositivos que usarán el punto de venta mediante Tailscale. Después, abre TecniPOS en un navegador.

Antes de comenzar

Instala TecniPOS en la computadora principal y asegúrate de que la licencia esté activa. Esa computadora debe permanecer encendida y con TecniPOS disponible mientras otros dispositivos se conecten.

1. Inicia sesión en Tailscale desde la computadora principal


Descarga Tailscale desde tailscale.com. Crea una cuenta o inicia sesión con tu correo habitual. Sigue las indicaciones para conectar la computadora a tu red privada.



La pantalla puede verse diferente según el sistema y la forma de iniciar sesión.

2. Guarda la IP Tailscale de la computadora

En la lista de dispositivos de Tailscale, localiza la computadora principal y copia la dirección que aparece en “Addresses” o “Direcciones”. Guarda esa IP: la usarás en el navegador. La IP puede comenzar con 100.




La imagen señala la lista de equipos y la columna de direcciones. Los datos de cuenta y dispositivo se ocultaron.

Conecta otros dispositivos y abre TecniPOS

Estos pasos sirven para otra computadora, una tableta o un celular. No es necesario que compartan la misma red Wi-Fi.

3. Conecta el dispositivo a la misma red privada

Instala la aplicación oficial de Tailscale desde tailscale.com o desde la tienda oficial de tu dispositivo. Inicia sesión con la misma cuenta de Tailscale y comprueba que aparezca conectado (ON).



Tailscale debe estar conectado tanto en la computadora principal como en el dispositivo desde el que accederás.

4. Abre TecniPOS desde el navegador

Abre Chrome, Safari u otro navegador y escribe la dirección siguiente. Sustituye IP-DE-LA-COMPUTADORA por la IP que guardaste en el paso 2:

```
http://IP-DE-LA-COMPUTADORA:9090/public/index.php
```

Ejemplo: si la IP de la computadora principal fuera 100.90.12.34, escribe:

```
http://100.90.12.34:9090/public/index.php
```

Pulsa Ir y entra con tu usuario de TecniPOS. Puedes guardar la página en favoritos para abrirla más rápido.

Si no abre

Confirma que ambos dispositivos estén conectados a la misma red privada de Tailscale, que la IP sea la de la computadora principal, que la dirección incluya :9090/public/index.php y que la computadora siga encendida con TecniPOS disponible.